# ubuntu<sup>ç</sup>ve

### **GUIAS NEJODE**

## **GRUB2**

Versión del GNU GRUB 1.98+20100804–5ubuntu3

Ubuntu, with Linux 2.6.35–22–generic Ubuntu, with Linux 2.6.35–22–generic (recovery mode) Memory test (memtest86+) Memory test (memtest86+, serial console 115200)

Use las teclas ↑ y → para seleccionar que entrada se resalta. Pulse intro para arrancar el sistema operativo seleccionado, «e» para editar las órdenes antes de arrancar o «c» para una línea de



This document is licensed under the Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license, available at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

### **RESTAURAR GRUB2 EN UBUNTU**

Sí, ya sabemos, le cayó un virus a tu Windows y tuviste que formatear y reinstalar por *enésima* vez... ¿o fue que te salió la pantalla negra con aquello de **"Falta NTLDR, Presione CTRL+ALT+SUPR para reiniciar"**?



... bueno, no importa, eso es muy normal. Lo cierto del caso es que cuando reinstalaste Windows, te sobrescribió tu MBR y ahora no puedes entrar a tu Ubuntu. Tranquilo, que si todavía tienes el CD de instalación de Ubuntu, lo podemos solucionar rápidamente.



Lo primero es arrancar desde el **LiveCD** y escoger la opción de "**Probar Ubuntu**" en la siguiente pantalla:



Luego que cargue el escritorio, hay que abrir una terminal:



Lo primero es averiguar en qué partición está instalado nuestro Ubuntu, para ello vamos a utilizar el comando **sudo fdisk -l** (¡eso al final es una "L" minúscula!):

			iRed	cue	rda presionar la te	ecla
Archivo Editar V	er <mark>b</mark> lar Ter	minal Ayu		de	spués de cada cor	nando
ubuntu@ubuntu:~\$	sudo fdisk -l					
Ejemplos						
Disco /dev/sda: 8	2.3 GB, 823482	277760 byt	es			
255 Cabezas, 63 S	ectores/pista,	10011 C1	LINGROS			
Tamaño de sector	(lógico / físi	$(0) \cdot 512 = 02$	hvtes / 512	hyt	ec	
Tamaño E/S (mínim	o/óptimo): 512	2 bytes /	512 bytes	byc		
Identificador de	disco: 0x2f3b2	2f3b	,			
Dispositivo Inici	o Comienzo	Fin	Bloque	s I	d Sistema	
/dev/sda1 *	1	6374	51199123+	7	HPFS/NTFS	
/dev/sda2	6375	10012	29217793	5	Extendida	
/dev/sda6	0373	10012	20319744	82	Linux swap / Solaris	Ξ
/ 40 0/ 5440	5500	10012	057024	02	Linux swap / Socaris	
Disco /dev/sdb: 8	054 MB, 805463	36032 byte	s			
49 cabezas, 29 se	ctores/pista,	11070 cil	indros			
Unidades = cilind	ros de 1421 *	512 = 727	552 bytes			
Tamaño de sector	(lógico / físi	Lco): 512	bytes / 512	byt	es	
Tamano E/S (minim	0/0ptimo): 512	2 bytes /	512 bytes			
	01500: 000049	300				
Dispositivo Inici	o Comienzo	Fin	Bloque	s I	d Sistema	
/dev/sdb1 *	2	11071	7864320	b	W95 FAT32	
ubuntu@ubuntu:~\$						

**Nota Importante:** los discos y particiones en los sistemas tipo UNIX (Linux, BSD, Solaris, etc) utilizan una nomenclatura distinta a los sistemas DOS y Windows. En Linux una partición se representa así:

## /dev/sdXx

Donde:

-dev="device" (en inglés, dispositivo)

-s=SATA y/o SCSI (aunque últimamente también se usa para IDE)

-d=disco

-X=posición del disco según la BIOS

-x=número de la partición

...osea, una partición /dev/sda1 se leería como:

#### dispositivo-SATA-disco "a"-partición "1"

(En otras palabras, la primera partición del primer disco duro)

En la salida del comando sudo fdisk -l podemos apreciar lo siguiente:

-El sistema reconoce 2 discos, /dev/sda de 82,3 GB y /dev/sdb de 8054 MB

-El disco de 82,3 GB *debería* ser el disco duro

-El disco de 8054 MB *debería* ser el *PenDrive* de 8 GB con el que inicié el sistema (si usaron un CD no aparecería este disco)

-El disco /dev/sda contiene 4 particiones:

- /dev/sda1 es NTFS, por lo tanto es de Windows
- /dev/sda2 es una partición extendida que por sí sola no contiene un sistema de archivos, sino que es un "contenedor" de particiones lógicas... ¡allí no puede residir ningún sistema operativo!
- /dev/sda5 SI es una partición ext4 de Linux!!
- /dev/sda6 es una partición de intercambio Linux (SWAP), donde tampoco puede haber ningún sistema operativo

Podemos deducir de este análisis que nuestro Ubuntu debe residir en la partición /dev/sda5, ya que es nuestra única partición con un sistema de archivos nativo de Linux, que en nuestro caso, puede ser ext3 o ext4.

Con el editor de particiones **GPARTED**, que viene por defecto en el CD de instalación de Ubuntu, también se pueden apreciar los distintos discos con sus respectivas particiones de una forma mas gráfica, aunque el análisis para seleccionar la partición apropiada sigue siendo el mismo... veamos...

Para abrir la aplicación, debemos ir a: Sistema>Administración>Editor

de particiones GParted:

# s Sistema <table-cell> Preferencias Administración Ayuda y soporte Acerca de GNOME Acerca de Ubuntu Editor de particiones GParted Gestor de actualizaciones

...se nos mostrará la ventana principal del programa:

GParted Editar	Ver Dispositivo P	artición Ayuda				
0 4				/dev/s	sda (76.69 GiB) 🔻	
	/dev/sda 48.83 GiB		/dev/sda 27.01 Gil	/dev/sda5 27.01 GiB		
Partición	Sistema de archivos	Tamaño	Usado	Libre	Opciones	
/dev/sda1	ntfs	48.83 GiB	3.09 GiB	45.74 GiB	boot	
🔻 /dev/sda2 🛛 🔍	extended	27.86 GiB	_			
/dev/sda5	ext4	27.01 GiB	4.76 GiB	22.24 GiB		
/dev/sda6 🔍	linux-swap	876.00 MiB	_	-		
0 operaciones pen	dientes					

Aquí podemos ver de forma gráfica lo que vimos en la terminal, pero con la ventaja añadida que se puede ver el tamaño de las particiones en MB y GB, lo que hace que sea mas fácil la identificación de la partición de Ubuntu.

Ahora que tenemos la certeza que nuestra partición de sistema es la /dev/sda5, podemos continuar, así que volvamos a la terminal para montar nuestra partición en el directorio /mnt del sistema de archivos de nuestro ambiente *Live*...

...el comando es sudo mount /dev/sda5 /mnt:



Ahora procedemos a verificar si sda5 se montó correctamente. Corremos el comando **Is /mnt** y deberíamos ver nuestro sistema de archivos raíz "/" dentro del directorio /mnt:

80	🗊 ubu	intu@ub	untu: ~						
Archiv	o Edit	ar Ver	Buscar	Terminal A	yuda				
ubuntu( bin boot cdrom ubuntu(	@ubunt dev etc home @ubunt	u:~\$ ls initrd initrd lib u:~\$	/mnt .img .img.old	lost+found media mnt	d opt proc root	sbin selinux srv	sys tmp usr	var vmlinuz vmlinuz.old	

**Nota:** también podemos hacer esta verificación de forma gráfica, basta con abrir Nautilus y ver el contenido de la carpeta **mnt:** 



...allí se deben ver los directorios y archivos propios de nuestra partición raíz.

OK, estamos seguros que está bien montada sda5, ahora le vamos a decir a grub-install que restaure el registro de arranque maestro (MBR) de nuestro disco /dev/sda (¡ojo, sólo sda, sin el número de partición!) con los datos que tenemos en /mnt. El comando es:

#### sudo grub-install --root-directory=/mnt/ /dev/sda



**"Installation finished. No error reported"...** ¡BINGO!... ya está listo! Reiniciamos la máquina sin el CD o *PenDrive* de instalación. Si no ves la entrada de Windows en el nuevo GRUB, no te preocupes, sólo debemos entrar en Ubuntu, abrir de nuevo una terminal, y ejecutar: **sudo update-grub** 



La aplicación update-grub buscará todos los kernels de Linux, la instalación de Windows y actualizará los archivos correspondientes. La próxima vez que arranque la máquina, aparecerán todas las entradas en el Grub.

Desde Karmic Koala 9.10, el cargador de arranque por defecto en Ubuntu es el nuevo GRUB2, para el cual está hecha esta guía. Mientras estés usando un sistema de arranque dual Windows-Ubuntu, en algún momento vas a tener que restaurar el cargador de arranque GRUB, así que seguramente será de utilidad.